

ステータス:	終了	開始日:	2014/01/25
優先度:	通常	作業時間の記録:	1.00時間
担当者:			
カテゴリ:			
対象バージョン:			

説明

【草場様】  
【MIZ様】  
【楠本様】

こんにちは、Museの加藤です。

1の送付直後でお恥ずかしいのですが、  
音源名を非表示にする指定をした場合、  
ラジオマークの制御に不具合がありました。

修正したので、本メールに添付した 2で試行してください。  
よろしくお願ひします。

---

加藤一郎 <kato@c3-net.ne.jp>  
<http://www1.c3-net.ne.jp/kato/>

履歴

#1 - 2014/01/25 07:27 - くさばともみつ

加藤さん

気になる現象があります。

まず、すべての音源を非表示としました。この時点でのiniファイルは以下のようでした。  
(重要と思われるところ抜粋)

```
#DN = 6- 1(UM-3EX(1)) >  
#DN = 6- 2(UM-3EX(1)) >  
#DN = 6- 3(UM-3EX(1)) >  
#DN = 5- 1(UM-3EX(2)) >  
#DN = 5- 2(UM-3EX(2)) >  
#DN = 5- 3(UM-3EX(2)) >  
#DN = 4- 1(UM-3EX(1)) >  
#DN = 4- 2(UM-3EX(1)) >  
#DN = 4- 3(UM-3EX(1)) >  
#DN = Microsoft GS Wavetable Synth >
```

-----[SYS]

```
#DV = Microsoft GS Wavetable Synth
```

次に、Museを起動します。

音源タブの列挙は「なし」になって何も音源を選ぶことができません。

当然、各種試聴系、Museファイルを読み込んで再生の操作をしても演奏は開始されません。

特に、エラーメッセージなどは出てきません。

Museを終了します。

iniファイルを次のように編集しました。

```
#DN = 6- 1(UM-3EX(1)) > SC-88Pro
#DN = 6- 2(UM-3EX(1)) >
#DN = 6- 3(UM-3EX(1)) >
#DN = 5- 1(UM-3EX(2)) >
#DN = 5- 2(UM-3EX(2)) >
#DN = 5- 3(UM-3EX(2)) >
#DN = 4- 1(UM-3EX(1)) >
#DN = 4- 2(UM-3EX(1)) >
#DN = 4- 3(UM-3EX(1)) >
#DN = Microsoft GS Wavetable Synth >
```

-----[SYS]

```
#DV = Microsoft GS Wavetable Synth
```

Museを起動します

音源にはSC-88Proが選択されています。

各種試聴系、Museファイルを演奏させてみました。

どうも、Microsoft GS Wavetable Synthより音が出ているみたいです。

この状態でMuseを終了してiniファイルを開いてみたら以下のような状態でした。

```
#DN = 6- 1(UM-3EX(1)) > SC-88Pro
#DN = 6- 2(UM-3EX(1)) >
#DN = 6- 3(UM-3EX(1)) >
#DN = 5- 1(UM-3EX(2)) >
#DN = 5- 2(UM-3EX(2)) >
#DN = 5- 3(UM-3EX(2)) >
#DN = 4- 1(UM-3EX(1)) >
#DN = 4- 2(UM-3EX(1)) >
#DN = 4- 3(UM-3EX(1)) >
#DN = Microsoft GS Wavetable Synth >
```

-----[SYS]

```
#DV = Microsoft GS Wavetable Synth
```